



Configuração Eduroam no Windows 7


Passo 1: Primeiramente, vá em Painel de Controle > Rede e Internet > Gerenciar Redes Sem Fio, e remova a rede eduroam, caso esteja listada entre as redes conhecidas



Passo 2 : Em Painel de Controle > Rede e Internet > Central de Rede e Compartilhamento, clique em “Configurar uma nova conexão ou rede”;



Passo 3 : Na janela que se abrir, clique na opção “Conectar-se manualmente a uma rede sem fio” e clique em avançar




Passo 4: Configure conforme mostrado na figura abaixo, e clique em avançar


The screenshot shows a Windows Network Setup Wizard window titled "Conectar-se manualmente a uma rede sem fio". The window has a blue header bar with a back arrow icon and a close button. The main content area is white and contains the following fields and options:

- Nome da rede:** A text box containing "eduroam". A red arrow points to this field.
- Tipo de segurança:** A dropdown menu showing "WPA2-Enterprise". A red arrow points to this dropdown.
- Tipo de criptografia:** A dropdown menu showing "AES".
- Chave de Segurança:** A text box for the security key. To its right is a checkbox labeled "Ocultar caracteres".
- Options:** Two checkboxes are checked:
 - ☒ Iniciar esta conexão automaticamente
 - ☒ Conectar mesmo que a rede não esteja transmitindo. A red arrow points to this checkbox.
- Warning:** Below the second checkbox, it says "Aviso: com esta opção, a privacidade do computador poderá estar em risco."
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Avançar" (highlighted in blue) and "Cancelar".


Passo 5: Se uma janela igual a exibida abaixo aparecer, você obteve êxito na configuração. Na sequência, clique em "Alterar configurações de conexão";




Passo 6: Após clicar no local indicado, uma nova janela se abrirá, clique na guia “Segurança”;




Passo 7: Realize as configurações como indicado na figura abaixo e em seguida, clique em “Configurações”:




Passo 8: Após ter clicando em “Configurações”, a seguinte janela se abrirá. Desmarque a opção indicada e em seguida clique em OK




Passo 9: Após clicar em OK, você retornará à janela anterior. Agora clique em “Configurações avançadas”;




Passo 10: Configure a janela que se abriu como a seguir:




Passo 11: Ao clicar em “Salvar credenciais”, lhe será solicitado seu e-mail e senha institucionais, forneça-os e clique em OK




Passo 11: Clique também em OK novamente



Passo 12: Na próxima janela, também clique em OK



Passo 13: Feche a última janela



Passo 14: Pronto, você está conectado a rede Eduroam

